


# MP-FEUER

 Unknown macro: 'scroll-pdf-ignore'




## Funktionsweise

 Mit diesem Plugin können Alarme an MP-FEUER übergeben werden.


### Hinweis

Sie benötigen die [ELS Schnittstelle](#) von MP-FEUER für den **automatischen Datenaustausch**.

## Konfiguration

Feld	Erläuterung	Pflichtfeld
<b>Modus</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Interaktiv (normale MP-FEUER Version)</li><li>• Automatisch (Netzwerk Version mit MP-FEUER Connector)</li></ul>	
<b>Port</b>	Geben Sie hier den Port an, auf welchem MP-FEUER hört (Standard: 8080)	
<b>Server</b>	Die Adresse des MP-FEUER Servers (oder localhost, wenn es der selbe Rechner ist)	
<b>Zielabteilung</b>	Damit die Einsätze in den richtigen Abteilungen angelegt werden können, muss die <b>GUID</b> der Zielabteilung gesetzt sein. Diese GUID kann im MP-FEUER Client in der Abteilungsverwaltung abgerufen werden. Ist das Attribut nicht gesetzt, wird der Einsatz in der Abteilung angelegt, die dem Login-Benutzer zugeordnet ist. In jedem Fall erfolgt aber immer die Zugriffsrechteprüfung, ob der Login-Benutzer die notwendigen Berechtigungen in der Zielabteilung hat.	
<b>Ordner</b>	Geben Sie dort den Austauschpfad mit MP-FEUER an (nur interaktiver Modus). Sie können entweder einen relativen Pfad zum FE2 Installations-Verzeichnis nutzen, oder einen gesamten Pfad angeben.	
<b>Parameter</b>	<p>Wenn Sie selbst definieren möchten, welche FE2 Parameter an MP-FEUER übergeben werden, können Sie hier Zuweisungen definieren. Diese überschreiben dann Standard Zuweisungen.</p> <p>Die Zuweisungen müssen folgendermaßen definiert werden:</p> <pre>PARAMETER_MP_FEUER;PARAMETER_FE2</pre> <p>Eine Liste von möglichen FE2 Parameter finden Sie <a href="#">hier</a>. Sie können natürlich auch selbst definierte Parameter verwenden. Eine Liste von möglichen MP-FEUER Parameter finden Sie <a href="#">hier</a>:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Leitstellen_Nr</li><li>• _abteilung</li><li>• Zeit_Von</li><li>• Alarmstichwort</li><li>• Einsatz_Art</li><li>• Einsatz_Lage</li><li>• Erläuterung</li><li>• Strasse</li><li>• PLZ</li><li>• Ort_Zusatz</li><li>• Ort</li><li>• Objekt_Name</li></ul> <p><b>Beispiel</b></p> <pre>Leitstellen_Nr;meine_id Alarmstichwort;stichwort</pre>	

## Beispiel



Feld	Erläuterung	Pflichtfeld
Modus	Automatisch	✓
Port	8080	✓
Server	localhost	✓
Zielabteilung	GUID	✓
Ordner	nicht benötigt.	