

Ausfall-Überwachung

Wird die Ausfallüberwachung aktiviert, meldet sich der FE2 Server regelmäßig bei den OnlineServices und zeigt den aktuellen Status:




The screenshot shows the Alamos monitoring interface. At the top, there is a navigation bar with 'Alamos' logo, 'Lizenz', 'Überwachung', 'Online Services', and 'Downloads'. Below the navigation bar is a banner image of firefighters. The main content area is titled 'Ihre Überwachten Rechner' and contains a green status bar with a checkmark icon and the text 'Alle Systeme sind verfügbar'. Below the status bar is a table with the following columns: 'Erstes Lebenszeichen', 'Letztes Lebenszeichen', and 'Kennung des Systems'. The table contains two rows of data. At the bottom of the table, there is a search bar labeled 'Name des Systems' and a '+Hinzufügen' button.

Erstes Lebenszeichen	Letztes Lebenszeichen	Kennung des Systems	
07.08.16 03:12 Uhr	Vor 7 Minuten 11.10.16 17:18 Uhr	F FFI-Server02	×
07.08.16 03:16 Uhr	Vor etwa einer Minute 11.10.16 17:25 Uhr	M PC-Alarmmonitor01	×

Wie wird es konfiguriert?

- In den OnlineServices muss ein neues System angelegt werden (siehe Screenshot oben, am unteren Rand)
- Anschließend wird in den FE2-Einstellungen das eben angelegte System ausgewählt.



The screenshot shows the configuration interface for 'Ausfall-Überwachung'. It features a checkbox labeled 'Ausfall-Überwachung aktivieren' which is checked. Below the checkbox is a dropdown menu labeled 'Angelegte Systeme' with 'FFI-Server02' selected.

System-Überwachung

Wird die System-Überwachung aktiviert, erhält man die Option sich eine tägliche Zusammenfassung schicken zu lassen und bei einem Start des Servers per Email benachrichtigt zu werden. Wie die Empfänger-Email angegeben werden kann wird auf der Seite [Mail-Konto](#) erklärt