

# Status an Fireboard übergeben

Betrifft Produkt	Gültig ab Version
FE2	2.15.X

## Kurzbeschreibung

Sie können den Status Ihrer Fahrzeuge direkt an Fireboard übergeben. Hierzu müssen Sie einige, wenige Schritte befolgen.

- [Fireboard Zugangsdaten erhalten](#)
- [Alarmablauf anlegen](#)
- [Konfiguration des Plugins](#)
- [Konfiguration Fireboard](#)

[Manuellen Status übermitteln](#)

## Fireboard Zugangsdaten erhalten

Melden Sie sich beim Fireboard Portal mit Ihren Zugangsdaten an, und wechseln Sie zu Einstellungen, Konto. Nun wird Ihnen Ihr Zugangsschlüssel (*AuthKey*) angezeigt.



The screenshot shows the Fireboard Portal interface. The top navigation bar includes 'Fireboard Portal', 'Übersicht', 'Konfiguration', 'Downloads', 'Bücher und Magazine', 'Einstellungen', 'API', and 'Abmelden'. A dropdown menu under 'API' is open, showing 'Alarmeingang' and 'Statusübernahme'. The main content area displays 'API: Schnittstelle zur Statusübernahme [status\_data]'. Below this, the 'AuthKey:' is shown as 'gjjc9AMz6rx5d...' with the last part redacted. At the bottom, there are two buttons: 'NEUEN AUTHKEY GENERIEREN' and 'ALLE EINTRÄGE LÖSCHEN'.

## Alarmablauf anlegen

Wenn Sie bereits eine Einheit haben, welche gesammelt alle Status Meldungen empfängt, dann fügen Sie in diesen Alarmablauf an eine beliebige Stelle einfach das Fireboard Status Plugin hinzu



The screenshot shows a configuration interface for an alarm flow. It features a 'Start' button at the top left. Below it, a dark grey bar contains the 'Fireboard Status' plugin, represented by a flame icon and the text 'Fireboard Status'. To the right of the plugin bar, there are icons for editing and deleting the plugin.


## Konfiguration des Plugins

Öffnen Sie die Plugin Konfiguration und tragen dort unter *Fireboard-Auth-Key* den oben notierten Zugangsschlüssel ein. Speichern Sie anschließend das Plugin und die Einheit.



## Konfiguration Fireboard

Damit der Status automatisch in Fireboard angezeigt wird, müssen Sie die Synchronisation aktivieren. Diesen Punkt finden Sie in der Konfiguration von Fireboard:



## Manuellen Status übermitteln

Wenn Sie keine automatische Status Auswertung haben, aber trotzdem gerne einen Status übermitteln möchten (z.B. durch Auslesen des Faxes), können Sie die optionalen Einstellungen des Plugins nutzen. Dort können Sie eine FMS/ISSI Kennung eintragen und mit einem vorgeschalteten Status Plugin den Status beeinflussen:

