

Erster Start

Information

Hier wird erklärt, was beim ersten Start von FE2 beachtet werden muss.

Gültig ab FE Version

2.15.X

Inhalt

- [Start des Servers](#)

Start des Servers

Um den Server zu starten, öffnen Sie die Datei "FE2 Server.exe" mit Administrator-Rechten. Anschließend öffnet sich die Server-Oberfläche:

```
FE Server für FE2
08.01.2018 - 13:46:17.062 INFO || OnlineServicesController - Lade Feedback-Zuweisungen...
08.01.2018 - 13:46:17.063 DEBUG || DataManagement - Gewünschte Datei onlineServices.json
08.01.2018 - 13:46:17.064 DEBUG || DataManagement - Lade Datei: C:\Users\SimonW\Documents\FE2\Config\data\onlineServices
.json
08.01.2018 - 13:46:17.065 DEBUG || DataManagement - Gewünschte Datei lstOfActiveFeedbacks.txt
08.01.2018 - 13:46:17.066 DEBUG || DataManagement - Lade Datei: C:\Users\SimonW\Documents\FE2\Config\data\lstOfActiveFee
dbacks.txt
08.01.2018 - 13:46:17.066 INFO || OnlineServicesController - 1 Feedback-Zuweisungen geladen ([test])
08.01.2018 - 13:46:17.066 INFO || OnlineServicesController - 1 Online Services Seriennummern geladen
08.01.2018 - 13:46:17.067 DEBUG || DataManagement - Gewünschte Datei feedbackGroups.json
08.01.2018 - 13:46:17.067 DEBUG || DataManagement - Lade Datei: C:\Users\SimonW\Documents\FE2\Config\data\feedbackGroups
.json
08.01.2018 - 13:46:17.068 INFO || DataManagement - Fehler beim Lesen der Datei (C:\Users\SimonW\Documents\FE2\Config\da
ta\feedbackGroups.json (Das System kann die angegebene Datei nicht finden))
08.01.2018 - 13:46:17.068 INFO || OnlineServicesController - 0 Rückmeldegruppen geladen
08.01.2018 - 13:46:17.070 INFO || MigrationController - Installierte Version/Aktuelle Version: 16/16
08.01.2018 - 13:46:17.071 INFO || Launcher - Launcher fertig
08.01.2018 - 13:46:17.071 INFO || Launcher - #####
08.01.2018 - 13:46:17.072 INFO || Launcher -
08.01.2018 - 13:46:17.074 INFO || Launcher -
08.01.2018 - 13:46:17.074 INFO || Launcher -
08.01.2018 - 13:46:17.074 INFO || Launcher -
08.01.2018 - 13:46:17.074 INFO || Launcher -
08.01.2018 - 13:46:17.075 INFO || Launcher -
08.01.2018 - 13:46:17.075 INFO || Launcher -
08.01.2018 - 13:46:17.075 INFO || Launcher - #####
08.01.2018 - 13:46:17.076 INFO || Launcher - Zugriff auf Web-Oberfläche:
08.01.2018 - 13:46:17.076 INFO || Launcher - >>>> http://localhost:83 <<<<
08.01.2018 - 13:46:17.076 INFO || Launcher - Zugriff als Administrator:
08.01.2018 - 13:46:17.076 INFO || Launcher - >>>> FE2 Administration.exe <<<<
08.01.2018 - 13:46:17.077 INFO || Launcher - #####
```

Es wird während des Starts eine Abfrage der Windows-Firewall geöffnet. Dieser Anfrage muss zugestimmt werden, da FE2 sonst nicht zuverlässig arbeitet.

Sobald Sie das obere Bild sehen (mit FE2-Schriftzug), ist der Server einsatzbereit. Anschließend können Sie sich in der Administration (FE2 Administration.exe) einloggen.

Standard-Passwort

Das Standardpasswort für den Admin-Benutzer ist **admin** (Kleinschreibung beachten!).

Bitte ändern Sie dieses **sofort** nach dem Login auf ein von Ihnen festgelegtes Passwort, da sonst unbefugte über die Weboberfläche Zugriff auf den Admin-Benutzer bekommen können! Wie Sie das Passwort ändern können, finden Sie auf [dieser Seite](#)